

Cheatsheet OpenVSwitch

Configuration en lignes de commande

Cette méthode permet modifier vos configurations réseau sans coupures.

Les bridges

Pour créer un bridge, il suffit de taper :

```
# ovs-vsctl add-br vbr0
```

et pour le supprimer :

```
# ovs-vsctl del-br vbr0
```

Pour y ajouter un port physique en mode trunk :

```
# ovs-vsctl add-port vbr0 eth0
```

ou en mode access :

```
# ovs-vsctl add-port vbr0 eth0 tag=30 vlan_mode=access
```

ou une interface trunk :

```
# ovs-vsctl add-port vbr0 eth0
```

ou en mode mixte :

```
# ovs-vsctl add-port vbr0 eth0 tag=20 vlan_mode=native-untagged  
trunks=30,40
```

Pour créer et ajouter une interface interne :

```
# ovs-vsctl add-port vbr0 vlan30 tag=30 -- set interface vlan9  
type=internal
```

Toutes les options peuvent être mise en place via la commande :

```
# ovs-vsctl set interface eth0 tag=20 vlan_mode=native-untagged trunks=30,40
```

Les bonds

Pour créer un bond :

```
# ovs=vsctl add-bond vbr0 eth0 eth1 lacp=active bond_mode=balance-slb  
other_config:lacp-time=slow
```

Configuration en fichier de configuration ifupdown

A noter que toutes les interfaces peuvent avoir une IP fixe ou par DHCP (même si aucun intérêt sur les ports externes).

Les bridges

Les bridges se configure comme ceci :

```
auto vbr0  
allow-ovs vbr0  
iface vbr0 inet manual  
    ovs_type OVSBridge  
    ovs_ports eth0 vlan30
```

Les ports externes

Les ports slaves des bridges doivent être écrit sous la forme :

```
auto eth0  
allow-vbr0 eth0  
iface eth0 inet manual  
    ovs_bridge vbr0  
    ovs_type OVSPort
```

L'intérêt des ports, c'est de pouvoir ajouter les **ovs_options**, en voici quelques exemples :

Trunk

```
ovs_options vlan_mode=trunk
```

Mode Access

```
ovs_options tag=40 vlan_mode=access
```

Mode Access + Tagged

```
ovs_options tag=20 vlan_mode=native-untagged trunks=30
```

Les ports internes

L'un des intérêts des ports internes est pouvoir poser une IP sur un vlan précis

```
auto vlan30
allow-vmbr0 vlan30
iface vlan30 inet manual
    ovs_type OVSIntPort
    ovs_bridge vmbr0
    ovs_options tag=30
```

Les bonds

Les bonds peuvent avoir les mêmes **ovs_options** que les ports externes.

Active-Backup

```
auto bond0
allow-vmbr0 bond0
iface bond0 inet manual
    ovs_type OVSBond
    ovs_bridge vmbr0
    ovs_bonds eth1 eth2
    ovs_options bond_mode=active-backup
```

LACP

```
auto bond0
allow-vmbr0 bond0
iface bond0 inet manual
    ovs_type OVSBond
    ovs_bridge vmbr0
    ovs_bonds eth1 eth2
    ovs_options bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-
time=slow
```

Voici un

exemple de configuration

Vous trouverez la documentation officiel [ici](#)

Notes :

Il peut arriver qu'il y est des effets de bords causé par la configuration par commandes, vous pouvez supprimer toutes les configurations d'OpenVSwitch avec les commandes suivantes

```
# rm /etc/openvswitch/conf.db
```

```
# systemctl stop openvswitch && systemctl restart networking && systemctl start openvswitch
```

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:

<https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:cheatsheet:openvswitch>

Last update: **2019/08/23 13:15**

